

Modul1

Für den PicoAC1 2016 gibt es ein kleines Modul mit einer ROM-Disk.



```

*** ROM - Disk Verwaltung VP 02/2023 ***

001 P CP/M-2.2          D000-FEFF,E600 JE600
002 HRCPM-12           D000-FEFF,E600 JE600
003 DVU-21             4000-531F,4000 d
004 DVHD-31            4000-57EB,4000 d
005 Gide-Check         2000-2FE7,2000 s
006 EDAS-4             4000-544F,4000 J4000
007 ASSEMBLER          4000-5447,4000 s
008 COMPILER           5600-6000,5600 s
009 DEBUGGER           4000-5861,4000 J4000
010 DISASSEMBLER-3     5800-5FFF,5800 J5800
011 RAM-TEST           2000-26BF,2000 s
012 DISK-1F            3000-3BF1,3000 s
013 DCERC1             4000-5D44,4000 J4000
014 FDC-iA             2000-27FF,0000 s
015 minibasic          4000-46B4,4000 AC1 Minibasic
016 AC1-TurboSaveLoad  1900-1C90,1900 q
017 AC1-V24SaveLoad    1900-1B36,1900 d
018 AC1-V24Testtool    1900-1BE8,1900 Auto
019 Check+CPM-Umgebung 2000-23FF,0000 t
020 DVHD3              4000-575E,4000 d,t
021 DVU21              4000-531F,4000 d,t
022 GIDE-CHECK         2000-2AD9,2000 s
023 HRCPM12-AC2010     D000-FEFF,E600 J E600
024 HRCPM12-SCCH       D000-FEFF,E600 J E600

Cr = weiter
N = zurück
M = Monitor
oder Kennzahl ☒

```

Im SCCH-Monitor gibt es das Kommando „X“, das die Paket-X-Software startet.

Im Unterschied zum originalen [SCCH-Modul-1](#) gibt es nur einen ROM, keine Extra ROMs für die Paket-X-Software und das GSBASIC. Der genutzte Speicherbereich ist auf 16k statt 32k eingeschränkt worden.

Downloads

- [modul_1_pico.pdf](#)

Schaltplan

- Software s. [Modul-1](#) → [Downloads](#)

Last
update: 2026/10/26 08:02 homecomputer:ac1:picoac1:modul1 <https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/ac1/picoac1/modul1?rev=1793001762>

From:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/ac1/picoac1/modul1?rev=1793001762>

Last update: **2026/10/26 08:02**

