

Software

AC1-Berlin, erste Musterkassette

Quelle: http://www.ac1-info.de/ac1_berlin/acc_musterkassette-001.htm

Download

- [musterkassette_ac1.zip](#) WAV-Datei von ac1-info.de, BIN-Dateien, Z80-Dateien, Texte, Tools

Inhalt:

Programmreihenfolge wie auf der Kassette

Nr.	min:sek	Namen	Anfang	Ende	Start	Bemerkung
01	00:00	HINW.1	18A0	1B95	18A0	Hinweise zur Kassette
02	00:13	HINW.2	18A0	1B8C	18A0	"
03	00:27	HINW.3	18A0	1BCB	18A0	"
04	00:41	CLIST@	1900	1ADF	0000	Kassettenlisten, Start mit "@", siehe FuA 12/86
05	00:53	RTTY2K	18A0	1FFF	0000	Fernschreibprogramm, siehe FuA 5/84 sowie 2 u. 3/86
06	01:12	REASS@	1B74	1FFF	0000	Reassembler, Start mit "@" aaaa eeee
07	01:28	CW*@	1900	1AFF	0000	Morseschreibmaschine, Start mit "@", Tasten 1 bis 0 --> Tempo 10 bis 100 BPM, # Text schreiben, ":" Ausgabe starten, "@ " Stop, "*" Wiederholen, CTRL-C zurück zum Monitor, Ton über TB-Ausgang, Tastrelais an Port B, Bit 5, CTC ZC/T0 - CLK1 Brücke setzen,
08	01:40	TRAM*X	1900	1F7F	0000	Speichertest, siehe FuA 12/86
09	01:59	MMND.B	18C0	1F48	0803	Mini-BASIC-File, Anleitung Mini-BASIC-Interpreter
10	02:17	KALEND	18C0	1E89	0803	Mini-BASIC-File, siehe FuA 12/84 u. 1/85
11	02:35	NIMM.B	18C0	1EC1	0803	Mini-BASIC-File
12	02:53	TRAF0K	18C0	1F78	0803	Mini-BASIC-File
13	03:11	TRAFOM.B	18C0	1F74	0803	Mini-BASIC-File
14	03:30	RTTY.P	3F00	45ED	4000	erw. Fernschreibprogramm mit Druckertreiber
15	03:49	RTTY.4	4000	45ED	4000	erw. Fernschreibprogramm, siehe

FuA 2 u. 3/86					
16	04:07	EDIT.4/3*t	6000	6B6F	6000 Texteditor, siehe FuA 7/87
17	04:33	EDIT.4 die Alte	4000	5530	4000 Beschreibung Texteditor
18	05:12	KC85*k TapeKC85	4000	47D9	4000 KC85-Kassetten Ein-und Ausgabe, Bedienung siehe Menü
19	05:32	CLIST+	6000	6345	6000 Kassettenlisten, Textfile für Editor wird erzeugt
20	05:46	BAS.B	4000	5A02	4000 Beschreibung 8K-BASIC-Interpreter
21	06:33	BASIC+EDITV1.1	4000	5FFF	4000 8K-BASIC-Interpreter
22	07:27	LOCATO	BASIC-File		
23	07:57	OSCAR	BASIC-File		
24	08:38	Filter	BASIC-File		
25	08:55	Raten	BASIC-File		
26	09:17	Halma	BASIC-File		
27	09:43	NTrafo	BASIC-File		
28	10:31	W*Uhr	BASIC-File		
29	10:53	OTHELL	BASIC-File		
30	11:29	Kurven	BASIC-File		
31	11:56	Pacman	BASIC-File		
32	12:27	smugle	BASIC-File		
33	12:56	squash	BASIC-File		
34	13:32	EDAS*4	4000	544F	4000 siehe FuA 1/87
35	14:10	CSD*cd	1F80	1FFF	0000 siehe FuA 11/86
36	14:20	OCEAC1	4000	5DFF	4000 Objektcodeeditor, siehe FuA 7/88
37	15:12	OCE:b1	4000	5DE6	4000 Beschreibung dazu, als BIN laden und starten!
38	16:04	OCE:b2	4000	56C0	4000 "
39	16:46	OCE:b3	4000	51C8	4000 "
40	17:20	OCE:b4	4000	5443	4000 "
41	17:58	DEB1.B	4000	7262	4000 Beschreibung DEB31, siehe FuA 4/88
42	19:19	DEB1	4000	5861	4000 DEB31, siehe FuA 4/88
43	20:03	KILL	2000	22A9	2000 Spiel, Tasten 1 und 0
44	20:16	UHR*U	1900	1A43	0000 Weckuhr, siehe FuA 10 u. 11/87
45	20:27	METEOR	1900	1CED	1900 Spiel, Tasten 1 bis 7

Die BASIC-Files fürs 8K-Basic V1.1 können nicht als Binärdateien im Emulator geladen werden! Das geht hier nur als WAV! (s. Bemerkung zu wav2ac1.pl unter [AC1](#))

Die Text-Dateien wurden mit dem Programm **ac1view_14c.exe** von Rolf Weidlich (→ http://www.ac1-info.de/galerie/weidlich_rolf/weidlich.htm) dekodiert.

AC1-Amateurfunk-Kassette

Quelle: http://www.ac1-info.de/ac1_afu/ac1_afu.htm

Download

- amateurfunk-kassette_ac1.zip

WAV-Datei von ac1-info.de, BIN-Dateien, Z80-Dateien, Texte, Tools

Inhalt:

Kassette - Anwendungen für den Funkamateureur

Hardwarevoraussetzungen:

- AC1 nach FuA
- Monitorprogramm 3.1 oder kompatibel,
- 1KByte Zeichengenerator nach FuA 06/86
- 2KByte BWS von 0x1000 bis 0x17FF
- 2KByte RAM von 0x1800 bis 0x1FFF
- 16KByte RAM ab Adresse 0x4000

WAV-Datei neu erstellt, März 2014, ac1-info.de

Nr.	min:sek	Namen	Anfang	Ende	Start	Bemerkung
1	00:00	HINW.1	18A0	1B95	18A0	
2	00:13	BAS.B	4000	5A02	4000	Beschreibung 8K-BASIC-Interpreter
3	01:00	BASIC+EDITV1.1	4000	5FFF	4000	8K-BASIC-Interpreter
4	01:54	LOCATO	BASIC-File			Entfernung aus Locator
5	02:24	OSCAR	BASIC-File			Bahnberechnung OSCAR-10
6	03:05	Filter	BASIC-File			RC-Bandpass
7	03:22	tiefpa	BASIC-File			Butterwort-Tiefpass-Berechnung
8	03:47	NTrafo	BASIC-File			Netztransformator-Berechnung
9	04:35	W*Uhr	BASIC-File			Weltzeituhr
10	04:32	ANTDIA	BASIC-File			vertikales Antennendiagramm
11	04:57	BOWEAS	BASIC-File			Bodenwellenausbreitung
12	05:29	ANTBER	BASIC-File			Langdrahtantennen
13	06:29	ZF-PRO	BASIC-File			Nebenempfangsstellen
14	06:43	-YAGI-	BASIC-File			Yagi-Antennen
15	07:28	PARABOL	BASIC-File			Parabol-Antennen
16	07:49	Q-FILT	BASIC-File			Quarzfilter
17	08:32	RESOAN	BASIC-File			Resonator-Anpassung
18	08:58	SELRES	BASIC-File			selektive Resonator-Anpassung
19	09:27	Verst.	BASIC-File			Kleinsignalverstärker
20	10:14	PI-FIL	BASIC-File			Anpassung mit Pi-Glied
21	10:45	-DFUE-	BASIC-File			Zeitdauer einer
Datenübertragung						
22	10:57	NF-MESSPROGRAMM	1900	1B27	1900	schnelles NF-Messprogramm,
siehe FuA 1/88 u. 4/88						
Frequenzmessung, Eingang ist						
der TB-Eingang,						
23	11:10	CW*@	1900	1AFF	0000	Morseschreibmaschine, Start
mit "@",						
Tasten 1 bis 0 --> Tempo 10						
bis 100 BPM,						
# Text schreiben, ":"						

```
Ausgabe starten,
CTRL-C zurück zum Monitor,
Tastrelais an Port B, Bit 5,
setzen,
24 11:22 CW_W.B          4000 4DAF 4000 Beschreibung CW-Sende- u.
Empfangsprogramm
25 11:51 CW_W            18C0 1F1F 0000 CW-Sende- u. Empfangsprogramm
26 12:09 RTTY2K          18A0 1FFF 0000 Fernschreibprogramm, siehe FuA
5/84 sowie 2 u. 3/86
27 12:27 RTTY.4          4000 45ED 4000 erw. Fernschreibprogramm,
siehe FuA 2 u. 3/86
28 12:46 RTTY_2.1.B      4000 7557 4000 Beschreibung
Fernschreibprogramm V2.1
29 14:11 RTTY_2.1        4000 59FF 4000 Fernschreibprogramm V2.1,
Baudot und ASCII-Mode
14:58 Gesamtzeit
```

Die BASIC-Files fürs 8K-Basic V1.1 können nicht als Binärdateien im Emulator geladen werden! Das geht hier nur als WAV! (s. Bemerkung zu wav2ac1.pl unter [AC1](#))

Die Text-Dateien wurden mit dem Programm **ac1view_14c.exe** von Rolf Weidlich (→ http://www.ac1-info.de/galerie/weidlich_rolf/weidlich.htm) dekodiert.

From:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/ac1/software?rev=1574256828>

Last update: **2019/11/20 13:33**

