CP/M

Es gibt verschiedene Implementierungen von CP/M.

Anfänglich wurden nur RAM-Floppies unterstützt, später kam mit der Brosig-Variante 5x auch Disketten-Unterstützung hinzu.

Für die Ausgabe werden die 64×16-Peters-Platine und die 80×25-Zeichen-Grafikkarte empfohlen.

Aktuelle Varianten unterstützen auch Festplatten u.a.m. (s.u.)

SCP2RF 2.38 von Rainer Brosig

für 1..2 RAM-Floppies nach MP 3/88,
optional Brosig-Tastatur nach MP 7/88, 64×16-Peters-Platine

SCP-CCP, SCP-BDOS

CP/A von V. Lühne

s. CP/A VLE

- 64K Hauptspeicher (eventuell auf der RF-Karte)
- mindestens eine RAM-Floppy nach MP 3/88
- Tastatur nach MP 7/88 bzw. andere, die alle CTRL-Zeichen erzeugen koennen.
- 64*16 Bildschirmumschaltung fuer Bildwiederholspeicher EC00H (automatische Umschaltung bei Start)
- Sprungverteiler (sonst Spruenge ersetzen/kurzschliessen)

CP/A-CCP, CP/A-BDOS

```
CP/A V.2.00/PD.VLE
```

Enthält einen kleinen Monitor **M.COM** zum Programmtransfer

```
Save - Load Monitor 1.8PD  *
============================
    <D>irectory
    <L>oad file tape > disk
    <S>ave file disk > tape
    <T>ransport file >  RAM
    <E>xecute file at 0100H
    <K>C 85/1 load (4 MHz!)
    <C>lock switch: 2/4 MHz
    C<H>ange  current  Disk
```

```
    <V>iew HS-files on tape
    E<X>it to Z1013 MONITOR
    <Q>uit to CP/M -(WBOOT)
```

SCP 5.03 als finale Erweiterung

Erweiterung des SCP-2RF für Floppy, diverse Tastaturen, etc.

s. Systemdiskette

SCP mit GIDE-Unterstützung

s. SCP mit GIDE

CP/A mit robotron-Floppy

Ein neues modulares CP/M, basierend auf CP/A, insbesondere für die Nutzung eines Z9001-robotron-Floppy-Laufwerks am Z1013

s. CP/A Z1013

From:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/cpm/start?rev=1672143414

Last update: **2022/12/27 12:16**