

# DC-Monitor



<https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=8914>

Autor möglicherweise „Lippi“ Mario Lippert ??

*Ich hatte ein eigenes Betriebssystem geschrieben in mühevoller Kleinarbeit... Interruptserviceroutinenverteiler kompatibel zum Original. Benutzeroberfläche aber wie beim KC 85/4 - mit Menusteuerung. Außerdem waren die KC85 Save- und Loadroutinen implementiert... Nur*

*direkte Calls ins originale Rom funktionierten natürlich nicht mehr. Leider alles weg* 😞 ( MfG Mario

<https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22548&highlight=DC2>  
(Post 007)

## Download

dc-monitor.zip

## Beschreibung

folgendes kann der DC-Monitor:

```
; andere Zeitkonstanten f. CLOAD/CSAVE + HLOAD/HSAVE!
; Kommandoeingabe mit mehreren Buchstaben möglich
; Fullscreeneditor
; Kommandorahmen F7 F7 Name 88 Code
; ASCII von bis Anzeige alphanumerisch
; HELP Auflisten der Kommandos
; RAMTEST von bis Speichertest
; FIND (aus 2.02-Monitor)
;Fehler:
; Einsprung bei Breakpoint funktioniert nicht; Aussprung nicht richtig
gepatcht
; COMPare ist 2x drin
;Hardware
; Tastatur K7659 (original A.2)
; Drucker Port Daten FC,FD Control FE, FF (centronics?)
;Sonstiges
; vermutlich Codefragmente f. spezielles KC-BASIC
; Sprungverteiler mit Headersave, Joystick, Druck...
```

Hier kommen für Interessierte noch die Monitorbefehle des DC 2 + (Ausgabe nach H <ENTER> )

```
#INIT
#MODIFY
#DISPLAY
#KILL
#TRANS
#BREAK
#EXECUTE
#JUMP
#GO
#REGISTER
#WINDOW
#NEXT
#HELP
#FIND
#COMPARE
#CRC
#ASCII
#LOAD
#SAVE
#@L
#@S
#ROM1
#ROM2
```

From:  
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:  
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/software/monitor/dc>

Last update: **2025/01/13 09:11**

