

M80,L80,CREF

Der Macroassembler von Microsoft ist ein Toolpaket mit enormen Möglichkeiten. Der Macroassembler erzeugt aus einer Assemblerquelldatei DEMO.MAC eine Maschinencode-Datei DEMO.REL. Diese wird mittels Linker in eine ausführbare Maschinencode-Datei DEMO.COM umgewandelt.

Größere Projekte bestehen aus mehreren Assemblerquelldateien. Diese werden einzeln mit M80 übersetzt und anschließend mit dem Linker in eine ausführbare Maschinencode-Datei umgewandelt. Mehrere REL-Dateien können mit LIB80 zu einer Bibliothek *.LIB zusammengefasst werden. Aus einer solchen Bibliothek entnimmt der Linker nur die benötigten Teile, es wird also nicht immer alles dazugelinkt.

ASM,LINK,LIB

Unter SCP1520 gab es „gleichwertige“ Tools als ASM/LINK/LIB.

Eine ausführliche Beschreibung gibt es in

- [asm.pdf](#) SYSTEMHANDBUCH SCP, Anleitung fuer den Programmierer, Teil II - Assemblerprogrammierung

Ersetzt man SCP durch CP/M, ASM durch M80 usw., hat man ein sehr gutes Handbuch für das Toolpaket von Microsoft.

Beispiel

einfaches Assemblieren und Linken von DEMO.MAC:

```
M80 =DEMO/L  
L80 /P:0100,DEMO,DEMO/N/E
```



Wird der Linker ohne /P: aufgerufen, wird am Codeanfang ein Sprung zum Programmbeginn eingefügt, der Code wird also um 3 Byte länger! Deshalb wird oftmals ein anderer Linker wie LINK 1.31 von Digital Research oder der in der DDR verbreitete Link/MT+ Release 5.5 genutzt, da diese etwas einfacher in der Syntax sind:

einfaches Assemblieren und Linken von DEMO.MAC mit LINK:

```
M80 =DEMO/L  
LINK DEMO
```

Neukompilieren von CP/A:

```
M80 BIOS.ERL=BIOS/X
```

LINKMT @OS=CPABAS, CCP, BDOS, BIOS/P:xxxx

MACRO-80

14K HS; 1000 Zeilen/min.

Dateitypen:

REL	verschiebbliche Objektdatei
PRN	Druckdatei
MAC	Quellcodedatei M80 (132 Byte; kleine u. grosse Buchstaben; Zeilennumerierung erlaubt)
CRF	Symbolnachweisdatei
LIB	Modulbibliothek

Kommando:

```
M80 [[<objfile>],[<prnfile>]]=<sourcefile>[/switch[/. . .]]
```

Jeweils vor Filenamen Device-Angabe erlaubt:

A: , . . . , LST: , TTY: , RDR:

Schalter:

/O	Ausdrucken von Oktalzahlen
/H	Ausdrucken von Hexazahlen (Standard)
/R	Erzwingen Objektdateierzeugung
/L	Erzwingen Druckdateierzeugung
/C	Erzwingen Symbolnachweisdatei (kann auch im Kommando angegeben werden [<prnfile>/C])
/Z	Z80-Opcode (Standard)
/I	INTEL-8080-Opcode
/P	Anlegen eines speziellen 256-Byte-Stack (nur bei Fehlern benutzen)
/M	DS-Bereiche mit '00' vorloeschen
/X	Fehlerdruck unterdruecken (falls kein .SFCOND, .LFCOND)

Linker LINK-80

Kommando:

```
L80 inputfile[switch][. . .][,outputfile[switch]]
```

Jeweils vor <objfile> Device-Angabe erlaubt.

z.B.: L80 test/d:4000,mylib/s,test/n/e

Schalter:

1. Auf Kommandostufe

/G Ausfuehrung beginnen
 /M Auflisten Globalbezugnahmen
 /P:<progbegin> - Festlegen Programmbasisadresse
 z.B. /P:200,OTTO - OTTO wird auf 200H gelinkt

2. Nach Dateinamen

<file>/S - Durchsuchen LIB-Datei und Laden der erforderlichen
 Bibliotheksmodulen
 <file>/N - Eroeffnen <file>.COM
 <file>/E - Laden <file>.REL, Ausgabe auf <file>.COM, LINK-80-Ende

3. Am Ende der Kommandokette (bei global wirksamen Schaltern)

.../M/E - Globalbezugnahmen drucken, Retten COM-Datei, Ende

/R	Reset; erneuter Start
/E oder /E:<glob symb>	Ende; <glob symb> gibt Entry an
/G oder /G:<glob symb>	Programm ausfuehren
/P:<addr>	Festlegen Programmbasisadresse (Standard: 103H)
/D:<addr>	Festlegen Datenadresse (Standard: vor Programm)
/U	Ausdrucken Anfang/Ende des Programms
/M	Wie /U; zusaetlich Globalsymbole
/S	Durchsuchen der LIB-Datei
/X	Wenn zuvor /N, Ausgabe im HEX-Format
/Y	Erzeugt SYM-Datei fuer Fehlersuchhilfen SID,ZSID

LIB80

Zusammenketten von Modulen zu einer .REL-Datei

Kommando:

LIB80 <libfile>=<<modullist>> | <datei><<modullist>> | <datei>
 <modullist>:
 - Modulname (z.B. SIN/COS)
 - Modul davor/dahinter (z.B. SIN-1/SIN+1)
 - bis/nach/dazwischen (..SIN/SIN..../SIN..COS/SIN+1..COS-1)

Schalter:

/U - Drucken undefinierter Symbole bei Ein-Pass-Durchlauf (<libfile>/U)
 /L - List-Ausgabe (z.B. auch <libfile>/L)
 /C - Create Modulen und Symboldefinitionen (ueber LIB starten)
 /E - LIB-80 Ende. Zerstoert Bibliothek, wenn kein Neuaufbau !!!
 Sonst ^C verwenden!
 /R - Umbenennen .LIB in .REL

Beispiel:

LIB-Aufbau: LIB
 *TRANSUB=SIN,COS,TAN
 *EXP

```
*^C  
Listing: LIB * TRANSUB.LIB/U  
*TRANSUB/L  
^C
```

CREF-80

Ausdrucken Crossreferenz-Datei vom Assembler

Kommando:

```
CREF80 [<listfile>]=<sourcefile>  
<listfile> muss vom Typ .LST sein!
```

From:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**



Permanent link:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/m80?rev=1316965117>

Last update: **2011/09/25 15:38**